


안드로이드版

- ① アプリの起動
- ② 利用規約の確認および同意
- ③ フォルダの選択および
リスト一覧表示
- ④ 測定データの表示および切り替え
- ⑤ 測定データの削除
- ⑥ フォルダの切替
- ⑦ エラー表示

① アプリの起動

① ホーム画面またはドロワー内のアイコンをタップします




② “TOUCH START”部をタップします




② 利用規約の確認および同意

① 利用規約の画面を上向きにスワイプし、内容を確認します。



② その後、「利用規約に合意する」の右ボタンを右にスワイプします。

③ 下の「同意します」をタップします。



注：本画面はインストール後の最初の起動で表示します。2回目以降は本画面は表示しません。

③ フォルダの選択およびリスト一覧表示

① フォルダを選択します。測定データは未送信フォルダにほぞんされます。



② 確認したいデータの行をタップします



④ 測定データの表示および切り替え

① Jデータの詳細結果が表示されます。

12:25

Zipファイルデータ表示

ほ場名：マクセル
区画名：マップ位置A
測定日時：2020年09月28日 11時36分07秒
測定回数：5
コメント：テスト

	画像	結果
平均		葉色値：3.4 SPAD換算値：27.8
1		葉色値：3.6 SPAD換算値：29.2
2		葉色値：3.7 SPAD換算値：29.7
3		葉色値：2.7 SPAD換算値：23.7
4		葉色値：4.0 SPAD換算値：31.4
5		葉色値：2.9 SPAD換算値：25.7

次のデータへ

表示フォルダ切り替えボタン

データ削除ボタン

次のデータへ



削除できるファイルは“未送信フォルダ”内のデータのみです。


⑤ 測定データの削除

① データ削除ボタンのタップで表示しているデータがフォルダから削除します




データ削除ボタン

② 〔確認〕画面の“削除する”をタップします
データが削除され、次のデータが画面表示します



削除できるファイルは“未送信フォルダ”内のデータのみです。

⑥ フォルダ切り替え

① 下のコントロールバーの  をタップします



表示フォルダ
切り替えボタン

② フォルダ選択画面になります。表示したいデータが保存されているフォルダをタップします



⑦ エラー表示

- ① 表示できる測定結果がない場合、エラー（下図参照）を表示します



maxell
Within, the Future